



**ИМИТАЦИОННЫЙ 3D-ТРЕНАЖЕР
ПРИЕМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖА И
ПРИЕМЩИКА ПОЕЗДОВ**

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Санкт-Петербург

2024



Установка программы «Имитационный 3D-тренажер приемосдатчика груза и багажа и приемщика поездов»


Для установки применяется комплект из трех установочных файлов определенной версии ****:

- SETUP-****-Receive-1.cab – не является исполняемым файлом
- Unique-****_D3D11.exe – исполняемый файл
- Unique-****-Receive.exe – исполняемый файл

1. Запустить установочный файл ядра обучающей программы Unique-****_D3D11.exe (в примере ниже – Unique-0.5.97_D3D11) двойным щелчком левой кнопки мыши.


SETUP-0.5.97-Receive-1	09.12.2017 14:38	СAB-файл	11 372 986 ...
Unique-0.5.97_D3D11	15.12.2017 12:56	Приложение	779 281 КБ
Unique-0.5.97-Receive	15.12.2017 13:04	Приложение	30 050 КБ

2. Нажать кнопку «Далее».




3. Выбрать один из вариантов установки:

АРМ преподавателя




АРМ ученика


Внимание: вместо 192.168.0.1, как указано на рисунке, необходимо прописать ip-адрес компьютера, где установлен АРМ преподавателя




4. После выбора варианта установки нажать кнопку «Далее», выбрать папку установки и нажать кнопку «Установить».



5. Дождаться окончания установки и нажать кнопку «Далее».




6. Нажать кнопку «Готово».



7. Запустить установочный файл обучающего контента программы Unique-***- Receive.exe (в примере ниже – Unique-0.5.97- Receive) двойным щелчком левой кнопки мыши.


Unique-0.5.97_D3D11	15.12.2017 12:56	Приложение	779 281 КБ
Unique-0.5.97-Receive	15.12.2017 13:04	Приложение	30 050 КБ

8. Нажать кнопку «Далее»




9. Выбрать один из вариантов установки: (АРМ преподавателя или АРМ ученика)

АРМ преподавателя




АРМ ученика


Внимание: вместо 192.168.0.1, как указано на рисунке, необходимо прописать ip-адрес компьютера, где установлен АРМ преподавателя.




10. После выбора варианта установки нажать кнопку «Далее», выбрать папку установки и нажать кнопку «Установить».



11. Дождаться окончания установки и нажать кнопку «Далее».



12. Нажать кнопку «Готово».



13. На экран выводится ярлык программы, при нажатии на который происходит запуск программы.



Внимание: Если ip-адрес компьютера, где установлен АРМ преподавателя, отличается от 192.168.0.xx (где xx – любое число), необходимо на компьютере АРМ преподавателя отредактировать файл:

c:\retime\Unique\pgsql\data\pg_hba.conf

как указано на рисунке, необходимо прописать ip-адрес компьютера, где установлен АРМ преподавателя.

В этом файле во второй строке вместо 192.168.0.0 надо прописать ip-адрес преподавателя, только на конце оставить "0". Например, если ip-адрес преподавателя 10.23.145.15, в файле надо прописать 10.23.145.0

host	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	all	all	10.23.145.0/16	md5
host	all	all	:::1/128	md5